

کلیدهای عمومی ویندوز

سیستم عامل ویندوز برای کاربران خود کلیدهایی را طراحی نموده است که نوعی برنامه‌ها این کلیدها عملکرد خود را حفظ میکنند کلیدهای میانبری که خود جاز طراحی کرده نام آن را keystroke یا hotkey گذاشته است فقط در زمانی کار میکنند که برنامه‌ی جاز فعال باشد اما کلیدهای میانبر ویندوز هم با فعال بودن جاز و هم با غیر فعال بودن آن کار میکنند.

1. get help راهنمای ویندوز F1: در اکثر قسمتهای ویندوز این امکان برای کاربر وجود دارد که با زدن کلید F1 از راهنمای ویندوز استفاده نماید گاهی از اوقات با زدن F1 راهنمای مرکزی ویندوز یعنی help and support center باز میشود که در آن میتوانید گام به گام به جلو رفته و اطلاعاتی در موضوع مورد بحث به دست بیاورید گاهی هم اگر بر روی یکی از کنتروله‌های ویندوز مصلً در control panel در dialuge date and time بر روی یکی از گزینه‌ها بروید و F1 را بزنید در مورد همان گزینه‌ی خاص به شما اطلاعات مفیدی داده خواهد شد.
2. open start menu: باز کردن منوی استارت windows logo key or control+scape شما میتوانید از سه طریق استارت را باز کنید اول با زدن کلید ویندوز دوم با زدن کلیدهای همزمان control+scape و سوم اگر در دسکتاپ هستید میتوانید با زدن tab بر روی start button رفته و space یا اینتر را بزنید استارت باز میشود.
3. swich between open applications: در پنجره‌های باز Alt+tab هنگامی که چندین پنجره را باز کردید برای رفتن از یک پنجره به پنجره‌ی دیگر کلید alt را نگه داشته و tab را چند بار بزنید تا جاز نام برنامه‌ی مورد نظرتان را بخواند در این زمان کلید alt را رها کنید آن پنجره فعال میشود اما اگر alt را نگه داشته و tab را بزنید و سپس alt را رها کنید تنها آخرین پنجره‌ای که قبل از پنجره فعال جاری باز بوده است فعال میشود.
4. open shourtcute menu: باز کردن منوی application: applications key or shift+F10: برای باز کردن منوی shortcut کلید راست موس را یکبار میزنند شما برای انجام این کار میتوانید از دو راه عمل کنید اول: زدن کلید applications این کلید بین کلیدهای control و ویندوز راست قرار دارد دوم: میتوانید کلیدهای همزمان shift+F10 را فشار دهید تا این منو باز شود منوی shourtcute یا همان context menu به شما این امکان را میدهد که با گزینه‌های مختلفی که در آن قرار دارد کارهای متنوعی را با آن بتوانید انجام دهید کفایت پس از باز کردن این منو با جهت‌های بالا یا پایین بر روی گزینه‌ی مورد نظرتان بروید و اینتر را بزنید.
5. minimize all applications: کوچک کردن تمام پنجره‌های باز windows key+M: هرگاه بخواهید تمام پنجره‌های باز را یکجا مینیمایز کنید کلید windows+M را یک بار بزنید سریعً تمام پنجره‌ها مینیمایز شده و بر روی دسکتاپ میروید توجه داشته باشید که بعضی از دایالوگها قابلیت مینیمایز شدن را ندارند به همین خاطر است که ممکن است وقتی که در دسکتاپ گردش میکنید ممکن است که بعضی از گزینه‌های دسکتاپ برای شما به خوبی خوانده نشود در هنگام مینیمایز شدن یک پنجره آن پنجره کوچک شده و در taskbar جا میگیرد و میتوانید به راحتی آنها را از تسکبار مجدداً فعال کنید.
6. find file or folder جستجوی یک پرونده یا پوشه F3: در اکثر قسمتهای ویندوز میتوانید برای یافتن پوشه یا پرونده‌ای که در جستجوی آن هستید کلید F3 را بزنید در این حالت روشهای مختلفی جهت یافتن یک پوشه یا پرونده به شما ارائه میشود.
7. activate run: فعال کردن run: Windows key+R: برای فعال کردن دایالوگ run میتوانید کلید windows+R را یکبار بزنید البته میتوانید از منوی استارت هم این پنجره را باز کنید پس از باز شدن دایالوگ run میتونید اسم برنامه‌ها پرونده‌ها و پوشه‌های مورد نظر همراه با مشخصات‌های مربوطه‌ی آن بنویسید و اینتر را بزنید و برای شما اجرا خواهد شد برای نمونه اگر جاز را خاموش کرده اید میتونید از طریق run مجدداً آن را راه اندازی کنید برای این کار کلیدهای windows+R را بزنید آنگاه تایپ کنید jfw و اینتر را بزنید.

کلیدهای عمومی ویندوز برای برنامه ها

۱. exit active application: بستن برنامه ی فعال alt+f4 جهت بستن برنامه ها و پنجره های باز میتوانید کلیدهای همزمان alt+f4 را فشار دهید در صورتی که تغییری را ایجاد کرده باشید مثلاً در پنجره ی WordPad چیزی را نوشته ولی ذخیره نکرده اید در هنگام فشار دادن کلیدهای alt+f4 برای بستن پنجره ی WordPad ویندوز از شما میپرسد که آیا میخواهید این مطالب نوشته شده را ذخیره کنید یا خیر.
۲. open application control menu: باز کردن منوی کنترل یا همان منوی سیستم برنامه ها و پنجره های باز کلیدهای همزمان alt+space را یکبار فشار دهید در این منو امکانات زیر در اختیار شما قرار میگیرد minimize یعنی کوچک کردن پنجره maximize یعنی بزرگ کردن آن restore یعنی برگرداندن پنجره به اندازه ی طبیعی و close یعنی بستن پنجره همچنین در این منو گزینه های دیگری مانند move یعنی جابجا کردن پنجره و size یعنی کوچک و بزرگ کردن ابعاد پنجره وجود دارد که بیشتر مورد استفاده ی افراد بینا قرار میگیرد.
۳. move to menu bar: رفتن به منو بار: جهت رفتن به menu bar کلید alt را یک بار بفشارید کرسر شما به اولین منوی menu bar که اغلب منوی فایل است منتقل میشود در این حالت باز میگوید alt+f menu bar file یعنی الان در منو بار بر روی منوی فایل قرار دارید و کلید میانبر برای رفتن به منوی فایل alt+f میباشد تفاوت فشار دادن کلید alt به تنهایی و alt+f آن است که اگر فقط alt را بزنید بر روی منوی فایل میروید اما آن را باز نمیکند ولی با فشار دادن همزمان alt+f بر روی منوی فایل رفته و آن را باز میکند.
۴. Choose a menu item: انتخاب یک گزینه در منو enter: هرگاه با جهت‌مای بالا و پایین در داخل منوها بر روی یک گزینه رفتید برای انتخاب آن گزینه کلید اینتر را بفشارید تا فعال شود.
۵. cancel or close a menu: بستن منو escape or alt: هنگامی که داخل منوها هستید برای خروج از منو دو راه در پیش رو دارید اول با زدن alt که تمام منوها یکجا بسته میشود و به پنجره ای که در آن بودید برمیگردید در این حالت باز میگوید living menus یعنی خروج از منوها دوم: زدن escape که با زدن هر بار escape تنها یک منو بسته میشود مصلً اگر در منوی استارت داخل منوی programs باشید با زدن یک بار کلید escape فقط از منوی programs خارج میشوید و همچنان در منوی استارت باقی میمانید و با زدن دوباره ی escape منوی استارت هم بسته میشود اما اگر از همان ابتدا بجای کلید escape کلید alt را بزنید منوی programs و منوی استارت با هم یکجا بسته میشود.

کلیدهای ویندوز در dialog box

در اغلب موارد پنجره ها دارای بخشهای مختلفی همچون menu bar toolbar و status bar میباشند اما برخی از پنجره ها که اصطلاحاً به آنها دایالگ یا dialog میگویند نوع این قسمتها را ندارند شاید یکی دیگر از علائم شناخت dialog و dialog box آن باشد که در بیشتر آنها دکمه های ok و cancel وجود دارد گاهی یک dialog یا dialog box دارای بیش از یک پیج و صفحه میباشد که این صفحات روی هم قرار گرفته اند به هر یک از این صفحات یک tab میگویند.

۱، Move to dialogue controls: حرکت بین گزینه های داخل یک دایالگ tab: هرگاه در درون یک dialog باشید میتوانید با زدن tab بر روی کنترلها یا همان گزینه های داخل آن حرکت کنید البته کلید tab در بسیاری دیگر از قسمتهای ویندوز همین عملکرد را دارد.

۲، move backward to dialogue controls: حرکت به عقب بین گزینه های داخل یک دایالگ shift+tab: هرگاه در درون یک دایالگ باشید میتوانید shift را نگه داشته با زدن tab بر روی گزینه های داخل آن یکی یکی به عقب حرکت کنید البته کلید shift+tab در بسیاری دیگر از قسمتهای ویندوز هم همین عملکرد را دارد.

۳، move to an other page: رفتن به زبانه ی بعدی control+tab: اگر در یک دایالگ هستید که دارای چند زبانه میباشد برای این که به tab یا زبانه ی بعدی بروید کلید control را نگه داشته و کلید tab را بزنید با زدن هر بار کلید tab به زبانه ی جلوتر میروید در برخی از دایالگها و دایالگهاکسها وقتی کنترل را نگه دارید و کلید تب را چندبار فشار دهید پس از آن که به آخرین زبانه میرسید دوباره برمیگردد به زبانه ی اول اما در برخی دیگر وقتی به آخرین زبانه رسید در همانجا متوقف میشود توجه داشته باشید که در اینجا عبارات page صفحه tab و زبانه به یک معنا آمده و صرفاً به منظور آشنا شدن شما با اسامی مختلفی که برای یک اصطلاح وجود دارد آورده شده است.

۴، reverse direction to page: رفتن به زبانه ی قبلی control+shift+tab: اگر در یک dialog هستید که دارای چند زبانه میباشد برای این که بخواهید به tab یا زبانه ی قبلی بروید کنترل و شیفت را نگه داشته و کلید تب را فشار دهید با زدن هر بار کلید تب به یک زبانه عقبتر میروید در برخی از دایالگها و دایالگهاکسها وقتی کنترل و شیفت را نگه دارید و کلید تب را چند بار بزنید پس از آن که به اولین زبانه میرسید دوباره برمیگردد به زبانه ی آخر اما در برخی دیگر وقتی به اولین زبانه رسید در همانجا متوقف میشود.

۵، select deselect in list view: انتخاب و عدم انتخاب گزینه ها در یک نمایش لیستی spacebar or control+spacebar: اگر در یک list view هستید و میخواهید یک گزینه را انتخاب کنید کافیست یک بار کلید space را بزنید و برای عدم انتخاب آن control را نگه داشته و کلید space را یک بار بزنید برای این که بدانید آیا یک گزینه مثلاً یک پرونده یا پوشه select است یا not کافیست insert را نگه داشته و جهت نمای بالا را یک بار فشار دهید تا نام آن پرونده یا پوشه خوانده شود اگر در ابتدای نام گفته شد not select متوجه خواهید شد که این گزینه highlight نشده و هنوز not select است در این حالت حتی اگر کلید اینتر را بزنید آن گزینه فعال نخواهد شد تا موقعی که space را بزنید تا آن گزینه select شود حال اگر در یک list view باشید و بخواهید چند پرونده و پوشه را انتخاب کنید کلید control را نگه داشته و با جهت نماها به جلو بروید بر روی هر گزینه ای که دلخواهتان است رسیدید همانطور که دست را روی control نگه داشتید space را یک بار بزنید آن گزینه هم select میشود به همینترطیب میتوانید ادامه دهید و گزینه های متعددی را select یا انتخاب کنید.

۶، toggle checkbox on/off: چک کردن یک چک باکس spacebar: برای این که یک checkbox را تیک بزنید کافیست با زدن کلید tab بر روی آن checkbox بروید و کلید space را یک بار بزنید اگر یک checkbox قبلاً تیک زده شده و میخواهید تیک آن را بردارید هنگامی که بر روی آن checkbox هستید یکبار space را بزنید تا not check بشود.

فارسی کردن صفحه کلید گوشیهای سری ۶۰ ویرایش دوم

به نام خدا و با سلام به دوستان و بازدید کننده گان این پایگاه امروز با مطلبی در خدمت شما هستم که با به کارگیری آن میتوانید صفحه کلید گوشیهای سری ۶۰ نسخه ی دوم مانند ۶۶۳۰

۶۶۷۰

۶۶۸۰

۷۰n

۷۲n

۹۰n, و ... را فارسی کنید برای این کار ابتدا برنامه ی Fexplorer را دانلود کرده و روی گوشی نصب نمایید سپس فایل زیر را دانلود کرده و از حالت فشرده استخراج کنید پوشه ی multitap را بدون تغییر نام به مسیر زیر از طریق FExplorer در گوشی کپی کنید

c:\system\data

کار تمام است کافیت تا گوشی را یک بار خاموش و روشن کرده و از righting language زبان شیرین فارسی را انتخاب کنید